



Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Tel.: 543 558 111
Fax: 543 558 117 a 18

Pišťekova 782
149 00 **PRAHA 4**
Tel.: 271 001 700 a 11
Fax: 271 001 710

Kukučínova 10
709 00 **OSTRAVA**
Tel.: 566 617 425
Fax: 566 617 426

Technická informace

Vícenásobné spuštění programu TEGAL 5 na jednom PC TEGAL 5.2.4.0. MULTIREŽIM

Popis

V únoru 2004 byla uvolněna verze programu TEGAL 5 umožňující několikanásobné spuštění stejné aplikace na jednom počítači. Tato varianta je vhodná v případě pokud je třeba sběr docházkových informací z více ústředí na jedné instalaci. V takovém případě nelze použít program Multigal 4, který sice dokáže sbírat data z mnoha ústředí současně, ale nedokáže vyhodnocovat docházku. Program Multigal je určen čistě pro monitoring vzdálených lokalit.

Jak program instalovat?

1. Nainstalujte program TEGAL standardně z instalačního CD

Při instalaci postupujte podle návodu k programu Tegal 5. Tzn. nezapomeňte vložit licenční soubor Tegal5.lic do adresáře SPOLDATA. Program Tegal se nainstaluje do adresáře c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.0

2. Zaměňte EXE soubory

Na instalačním CD v adresáři Tegal 5M najdete soubory Tegal.exe a Servis.exe, nahraďte jimi původní soubory v adresáři c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.0 Spustěte program Tegal 5 a ověřte funkci, následně program ukončete.

3. Zkopírujte nainstalovaný adresář

Nainstalovaný adresář zkopírujte pod jiným názvem do adresáře Olympo controls. Např. c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M

4. Upravte cesty INI souboru

Otevřete soubor c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\tegal.ini a upravte cesty v sekci adresáře

[ADRESARE]

```
PrivTabulky=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\privdata  
SpolTabulky= C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\spoldata  
Multimedia=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\mm  
Tisk=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\Tisk\tisk.txt  
Export=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\export  
ZalohaHist=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\zalupd  
SpolZaloha=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\zal spol  
PrivZaloha=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\zalpriv  
ZalohaAudit=C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\zalaudit
```

Otevřete soubor c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\servis.ini a stejným způsobem uvedené cesty upravte

5. Nyní můžete spustit oba programy TEGAL

Sít'ový režim programu

Tegal v multirežimu je možné provozovat stejně jako předchozí verze v sít'ovém režimu. Pouze je třeba zajistit sdílení tří adresářů a dodržet několik následujících kroků. (prvním předpokladem je samozřejmě zakoupená sít'ová licence programu Tegal)

1. Sít'ové adresáře

Přejmenujte adresář C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\spoldata například na C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\spoldatm. Navíc vytvořte adresář C:\Program Files\Olympo controls\Tegalnet.

2. Sdílení adresářů

Nastavte plné sdílení všech tří adresářů, tzn.

C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\spoldatm

C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.0\spoldata

C:\Program Files\Olympo controls\Tegalnet

3. Sít'ové cesty

Je nezbytně nutné aby ve Vaší síti bylo možné adresování počítačů pomocí jména počítače ve tvaru

\\jméno_počítače\jméno_adresáře

Opravte cesty v souborech Tegal.ini, tzn.

c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.0\tegal.ini

[ADRESARE]

SpolTabulky=\\Pcb_help6\spoldata

c:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\tegal.ini

[ADRESARE]

SpolTabulky=\\Pcb_help6\spoldatm

4. Sít'ové a Login soubory

V následujících dvou adresářích vymažte všechny soubory s příponami *.LCK a *.net a soubor Login.db

(Tyto soubory se mohou jmenovat různě např. PDOXUSRS.NET, PARADOX.LCK, PDOXUSRS.LCK, LOGIN.DB)

C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.M\spoldatm

C:\Program Files\Olympo controls\Tegal 5.0\spoldata

5. BDE Administration

Spust'te program BDEADMIN.EXE. Ikonu programu BDE Administrator naleznete v ovládacím panelu vašeho počítače. Ovládací panely jsou standardně součástí okna Tento počítač, nebo je naleznete v menu Start ⇒ Nastavení ⇒ Ovládací panely.

Po spuštění, v záložce **Configuration** klikněte na položku Drivers ⇒ Native ⇒ PARADOX. Do políčka NET DIR vložte cestu ke společnému adresáři Tegalnet tzn.

\\Pcb_help6\tegalnet

Nastavení uvedené v bodech 3 a 4 je třeba provést na všech počítačích kde má program Tegal v tomto režimu běžet (včetně sběrného počítače)!!!

6. Režim PROHLÍŽEČ

Pouze na počítačích kde má program TEGAL běžet v režimu PROHLÍŽEČ proved'te navíc ještě následující úpravu v souborech **tegal.ini**. Vyhledejte blok [SYSTEM] a namísto slova SBERAC napište slovo PROHLIZEC.